

## EDVQ-Druckerdefinition

Der Drucker oder MFC wird per USB, LAN, WLAN oder Druckserver ins Netzwerk integriert und der Name wie folgt vergeben:

### Abteilung\_VLAN.IP\_Fach\_Format\_Papier\_SW\_Duplex

- 1. Abteilung (Nix, wenn über USB)**
  - Chef, Buero, Lager usw. > **Chef\_**
- 2. 4. VLAN.IP-Adresse (Nix, wenn über USB)**
  - 4. Oktett der IP-Adresse z.B. 192.168.1.84 wird auf den Drucker geklebt. > **84\_**
- 3. Fach (Nix ist Automatisch)**
  - Nur, wenn der Drucker mehrere Fächer hat  
**Beispiele:** F1, F2, F3, MZF > **F1\_**
- 4. Format (Nix ist A4)**
  - Nur, wenn der Drucker mehrere Formate macht, der Drucker ohne Angabe ist immer A4.  
**Beispiele:** A0, A3, A5, A6 usw. > **A3\_**
- 5. Papier (Nix ist Normal)**
  - Brief, Etiketten, Rolle > **Brief\_**
- 6. Farbe (Pflichtangabe)**
  - SW, SWT oder Farbe, FarbeT (T = Tonersparmodus) > **SW\_**
- 7. Duplex (Nix ist einseitig)**
  - D für Duplex > **D**

#### Beispiel:

Chefbüro > Laserdrucker > mehrere Fächer > Format A4 > Normal und Brief > SW  
**Chef\_84\_F1\_Brief\_SW**  
**Chrf\_84\_F2\_SW**

#### Wie verbinde ich einen Drucker?

\\Name Druckserver oder IP\ Enter > Doppelklick auf den benötigten Drucker, warten, fertig.

#### Wie lösche ich nicht mehr benötigte Drucker?

Start > Druckerverwaltung „Als Administrator ausführen“ pcAdmin, pcAdmin > Alle Drucker > nicht mehr benötigten Drucker löschen > Fertig.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter +49 9682 89490-28  
oder technik@edvq.de gerne zur Verfügung.